

SecurityUSB 実行制限 簡易マニュアル

この度は SecurityUSB Manager(以下、本ソフトウェア)をご購入いただき誠にありがとうございます。 このマニュアルでは SecurityUSB Manager を使用し、特定 PC のみ SecurityUSB を実行できるようにする方法に ついて記載しております。



1 セキュリティ USB 実行制限の流れ







2 セキュリティUSBマネージャを使用した、セキュリティUSBの実行制限方法実行制限の流れ

セキュリティ USB マネージャを使用し、セキュリティ USB へ実行制限を掛ける方法を説明致します。実行制限についてのみ記載致しますので、別機能につきましてはセキュリティ USB マネージャのマニュアルをご覧ください。

1: セキュリティ USB へ認証キー登録/セキュリティ USB と認証

セキュリティ USB マネージャを起動してください。メインタブに以下画面が表示されます。まず始めにセキュリティ USB へ認証キーを登録する必要があります。認証処理を行わないと、各種設定を行うことができません。

認証キーはお客様のセキュリティ USB を管理するための"お客様が自由に決定できるキー"となります。 他のお客様と被らないようなキーをご使用ください。またお客様がお持ちのセキュリティ USB には全て同じ認証キーを 付けてください。

本ソフトウェアを起動し、タブ[メイン]を開いてください。お客様が決定した認証キーを[認証キー欄]へ入力し、 [認証] ボタンを押してください。認証キーがセキュリティ USB へ登録され、設定が可能になります。

P SecurityUSB Manager v500 (1, 0, 0, 878)	×
ファイル(E) ヘルプ(H)	
フナイル(E) へいび(E) メイン 詳細設定 デバイス 123日 「ジバイス123日 製品名: - 123日キー ************************************	
□ 認証キーを固定化し、認証キーの変更と削除を禁止する デバイスへ設定を書き込む	

認証成功後、[詳細設定]タブを選択してください。その他の設定項目タブが展開されます。

2: 実行制限条件を設定する

1:実行制限条件の設定を行います。[実行制限/コピーガード]タブを選択してください。以下の画面が表示されます。 実 行制限条件を設定するにはまず、上部にある[セキュリティ USB の実行制限を有効にする]を選択してください。 選択 すると条件設定が行えるようになります。

-実行制限(全製品対応)————————————————————————————————————	
○ セキュリティUSBの実行制限/コピーガードを無効にする	ò
● セキュリティUSBの実行制限を有効にする ● セキュリティUSBのコピーガードを有効にする	実行制限/コピーガードのヘルプ
※コビーガードの設定はタブ:コビーガード2/操作ログ1	
┌実行条件	
○ AND方式	○ AND + OR方式
ファイル/フォルタ/レシストリキー/IPアドレス(IP:)/ ブ(DN:)/ドメイン名(DN:)を実行キーとして設定可能で	MACアドレス(MAC:)/ワーククルー す
IPアドレス以降の実行キーを入力する場合、実行キーの	が前に()の値を追記してください。
「別」、MAC.11-22-33-44-33-66 - AND方式	
この設定項目がPC上に全て存在する場合、セキュリラ	FィUSBを実行できます。
または、この設定項目がPC上に全て存在する場合、オ	フィスモードで動作します。
設定値)除する 一括設定
この設定項目の内一つでもPCIこ存在する場合、セキュ	ュリティUSBを実行できます。
または、この設定項目の内一つでもPCIに存在する場合	合、オフィスモードで動作します。
c:¥12345.txt	
MAU: 11-22-33-44-55-66 TP: 128, 1, 105, 1-128, 1, 105, 3	
IP:192.168.1.220	
	11月21日 二 任 記 一
	,
 ・ ・ ・	スワード解除を行う
€ 制限PCでは一切使用させない	
○ 制限PCではパスワード入力画面を表示する (パスワード認証で使用可能)	
STORE T BREAK STORES THAT	

2:次に実行条件方式を決定します。実行条件方式とは認証キーをどの様に存在した時にセキュリティ USB/HDD の 実行を許可するかを決定する方式です。実行条件には以下の AND 方式、OR 方式、AND+OR 方式があります。 お客様の都合のよい方法を選択してください。

方式	[1]AND 方式	[2]OR 方式
内容	設定項目が"全て"PC に存在する場合にセキュリ ティ USB/HDD が使用可能になる設定です。	設定項目の中で1つでも該当設定が存在する場合にセキュリティ USB/HDD が使用可能になる設定です。
	例: 設定1:C:¥file1.bin・・・ファイル 設定2:C:¥folder1・・・フォルダ 設定3: HKEY_CURRENT_USER¥Software¥TEST¥TEST1・・・・ レジストリキー	例: 設定1:C:¥file2.bin・・・・ファイル 設定2:C:¥folder2・・・・フォルダ 設定3: HKEY_CURRENT_USER¥Software¥TEST¥TEST2・・・・ レジストリキー
	PC 内に設定1, 2, 3"全て"存在する場合、セキ ュリティ USB/HDD が実行可能になります。	PC 内に設定1, 2, 3の内、"最低一つ"存在する場合、セキュリティ USB/HDD が実行可能になります。
設定項目	最大 5000 個 🔆	最大 5000 個※
使用用途	特定のファイル、フォルダ、レジストリキーなどを 全 PC に設定できる場合。	PC 内のファイル、フォルダ、レジストリキー構成を 変更できない、また共通のファイル等がない場合。
	例:全PCをアクティブディレクトリで管理してい る、新規にPCを調達した場合など	例:PCの回収が難しい場合など

※注意:USB2.0 モデルと USB3.0 モデルのバージョン 400 以前は最大 15 個まで対応となっております。

AND+OR 方式は AND 条件と OR 条件両方を満たす場合、セキュリティ USB/HDD が実行可能になる方式です。

3:方式を決定しましたら、認証キーを登録します。[設定値]欄へ認証キーを入力し、[追加]ボタンを押してください。 認証キーは最大 99 個まで登録可能です。

追加した条件を削除した場合は、項目を選択し、(削除する)ボタンを押してください。

[一括設定]からは認証キー情報を記載したファイルを一括で読み込ませることができます。最大 5000 個まで登録可能です。

AND:方式		
この設定項目がPC上に全て存在する場合、セキュリティUSBを実行できます。 または、この設定項目がPC上に全て存在する場合、オフィスモードで動作します。		
設定値 追加する 削除する 一括設定		
この設定項目の内下ノビでにに存住する場合、ビキュワノイのの名美口できます。		
または、この設定項目の内一つでもPCに存在する場合、オフィスモードで動作します。		
c:¥12345.txt MAC:11-22-33-44-55-66 IP:128.1.105.1-128.1.105.3 IP:192.168.1.220		
設定値 <u>追加する</u> 削除する → 托設定		

認証キーの設定

認証値としては以下を設定することができます。

- ・ファイル/フォルダの有無
- ・レジストリキーの有無
- ・MAC アドレス
- ・IP アドレス
- ・ドメイン
- ・ワークグループ

認証条件(AND/OR)に合わせて、[設定値]枠へ認証値を入力し、[追加する]ボタンを押してください。画面上では最大 99 個まで登録可能です。99 個以上登録する場合、[一括設定]ボタンを押して、テキスト形式で登録をしてください。最 大 5,000 個まで登録可能です。

AND方式 ————————————————————————————————————			
この設定項目がPC上に全て存在する場合、セキュリティUSBを実行できます。			
または、この設定項目がPC上に全て存在する場合、オウィスモードで動作します。			
設定値 追加する 削除する 一抵設定			
0B方式			
この設定項目の内一つでもPDに存在する場合、セキュリティUSBを実行できます。			
または、この設定項目の内干フでもFUIC1F柱する場合、オフィスモードで動FUIよす。			
c:¥12345.txt			
MAC: 11-22-33-44-55-66			
IP:128.1.105.1-128.1.105.3			
17:132.168.1.220			
設定値			

■ファイル/フォルダ設定

使用する PC 内に指定したファイル/フォルダが存在するかで判定します。

[設定例]

認証に使用するファイルを設定する場合、ファイル保存場所のフルパスを設定してください。

例: C:¥test¥test フォルダ下の test.bin ファイルを認証ファイルにする場合、設定項目へ C:¥test¥test¥test.bin

[上級者向け設定]

環境設定を使用し、設定することができます。ユーザ名などフルパス内のフォルダに入っている場合等にご使用ください。

例: C:¥Documents and Settings¥user1¥test¥test.bin を設定する場合 ※ PC のログインユーザによって user1 が user2 などに変わります。

設定例:%USERPROFILE%¥test¥test.bin

■レジストリキー設定

使用する PC 内に指定されたレジストリキーが存在するかで判定します。レジストリキーをルートからすべて設定してください。

[設定例]

例:HKEY_CURRENT_USER¥Software¥TEST¥TEST2

■MAC アドレス設定

使用する PC の MAC アドレスが指定した MAC アドレスと一致するかで判定します。 MAC アドレスの先頭に "MAC:"を付けて設定をしてください。

[設定例]

例 MAC:11-22-33-44-55-66

[PCのMACアドレスの確認方法]

コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→アクティブなネットワ ークの表示からローカルエリア接続を選択→詳細ボタン 物理アドレスとして表示されています。



閉じる(C)

x

۸

Ξ

■IP アドレス設定 使用する PC の IP アドレスが指定した IP アドレスと一致するかで判定します。 IP アドレスの先頭に "IP:"を付けて設定をしてください。 IP v4 のみ対応しております。IP v6 には対応しておりません。

[設定例] 例 IP:192.168.1.220

範囲指定や、サブネットマスクでの設定も可能です。

- ・範囲指定例:128.1.105.1-128.1.105.3 や128.1.121.1-128.1.125.255
- ・サブネットマスク例:198.51.100.0/24

[PC の IP アドレスの確認方法]

コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→アクティブなネットワークの表 示からローカルエリア接続を選択→詳細ボタン IPv4 アドレスとして表示されています。



■ドメイン設定

使用する PC のドメインが指定したドメインと一致するかで判定します。 ドメインの先頭に "DN:"を付けて設定をしてください。

[設定例]

例 DN:hagisol.co.jp

[PC のドメインの確認方法]

コマンドプロンプトで、『nbtstat -n』と打ち込んで表示される、NetBIOS ローカルネームテーブルで、種類がグループとして表示されている行の名前の部分が、NetBIOS ドメイン名です。

■ワークグループ設定

使用する PC のワークグループが指定したワークグループと一致するかで判定します。 ワークグループの先頭に "DN:"を付けて設定をしてください。

[設定例]

例 DN:WORKGROUP

[PC のワークグループの確認方法]

コントロールパネル→システムとセキュリティ→システムで表示されるワークグループ名



認証値についての説明は以上になります。

4.セキュリティ USB/HDD の実行条件を満たした PC 上でのパスワード解除方法の設定を行います。

- 白動パフロード翻絵設定	
	○ 白釉パフロニ ㎏都%会を得ら
!!! 目動バスワード解除で1寸(フはい)	● 自動バスショド解除で11フ

解除方法は2つから選択できます。

① :自動パスワード解除を行なわない

実行条件を満たす PC ではパスワード入力が可能になり、ユーザが毎回パスワードを入力し、セキュリティ USB/HDD を使用可能にします。



② :自動パスワード解除を行う

実行条件を満たす PC ではセキュリティ USB 自身が自動でパスワード入力しセキュリティ USB/HDD を使用可能 にします。ユーザによるパスワードの入力が必要無くなります。

※ 本設定を行なっても、制限が掛かっている PC ではセキュリティ USB/HDD を使用出来ません。



5.セキュリティ USB/HDD の実行条件を満たしていない PC 上でのパスワード解除方法の設定を行います。



制限されている PC でパスワード入力を許可する設定ができます。自動パスワード解除設定を[制限 PC ではパスワード 入力画面を表示する]へ設定しご使用ください。

※ 制限されている PC でセキュリティ USB/HDD を一切使用させたくない場合、本設定は行なわないでください。

3: セキュリティ USB へ設定を書き込む

設定をセキュリティ USB へ書き込みます。 メインタブを選択し、下部にある[デバイスへ設定を書き込む]ボタン を押してください。

以上でセキュリティ USB への実行制限設定は終了です。

©2023 HAGIWARA Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved